

Перечень используемых адресов и портов

- 50063; 5063 – порт от кассы до ПК с ЛМ ЧЗ (порт Контроллера ЛМ ЧЗ);
- 50401; 51401 – подключение к драйверу ТС ПИюТ (внутри кассы, открывать не требуется);
- 51077 – порт для настройки ТС ПИюТ (внутри кассы, открывать не требуется);
- 4042 – порт драйвера ККТ (внутри кассы, открывать не требуется).

Адреса для работы с ФН:

- <https://ts-reg.crpt.ru:19100>
- <https://cdn01.crpt.ru:19101>
- <https://cdn02.crpt.ru:19101>
- <https://cdn03.crpt.ru:19101>
- <https://cdn04.crpt.ru:19101>
- <https://cdn05.crpt.ru:19101>
- <https://cdn06.crpt.ru:19101>
- <https://cdn07.crpt.ru:19101>
- <https://cdn08.crpt.ru:19101>
- <https://cdn09.crpt.ru:19101>
- <https://cdn10.crpt.ru:19101>
- <https://cdn11.crpt.ru:19101>
- <https://cdn01-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn02-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn03-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn04-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn05-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn06-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn07-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn08-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn09-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn10-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn11-ts.crpt.ru:19101>
- <https://stats.ao-esp.ru>
- <https://api.ao-esp.ru>

Адреса для работы с МГМ:

- <https://cdn01.am.crptech.ru:19100>
- <https://cdn01.am.crptech.ru:19101>
- <https://cdn02.am.crptech.ru:19101>
- <https://cdn03.am.crptech.ru:19101>